

Asymmetrisches Top Mit Bindebändern - Schnittmuster #2886

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Saumzugabe am unteren Saum des Kleidungsstücks und an der schrägen Vorderteilkante – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2 Stück
2. Vorderteil – 1 Stück
3. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Achtung! Schnittteile werden von der rechten Seite aus gesehen entworfen. Beim Zuschneiden legen Sie sie bitte mit dem Text und den Markierungen nach unten auf den Stoff!

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen, die taillenabnäher zur mitte und die brustabnäher nach oben bügeln.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnäht nähen von der Markierung nach unten, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Former et fixer les plis sur le devant, en orientant les profondeurs des plis vers le bas. Replier au fer le bord diagonal du devant de 1 cm sur l'envers, puis encore de 1 cm et surpiquer..
5. Zwei Schrägstreifen für Bindebänder zuschneiden, jeweils 3 cm breit und 50 cm lang. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, absteppen die Baende entlang des Randes.
6. Nähen Schulternähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Schulternähte der Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen, in kurven einclipsen. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Den Beleg an den Schulternahtzugaben und am Reißverschlussband befestigen.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Die Seitennähte nähen, dabei ein Bindeband in die linke Seitennaht einfassen. Die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Nach innen falten und bügeln die Saumnahtzugabe um 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
11. Das zweite Bindeband unter der schrägen Vorderteilkante feststeppen, am Vorderteil eine Falte legen und die Bindebänder zusammenbinden.

Technische Zeichnung:

