

Top Asimétrico Con Lazadas - Patrón de costura #2886

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de dobladillo del bajo de la prenda y del borde diagonal del delantero - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Vista del escote delantero - 1 pieza
4. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza

2. Vista del escote trasero - 1 pieza

Atención! Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela!

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda y en el delantero, planchar las pinzas de cintura hacia el centro y las pinzas de pecho hacia arriba.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcado hasta el fondo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Formar y fijar los pliegues en el delantero, orientando la profundidad de los pliegues hacia abajo. Doblar y planchar el borde diagonal del delantero 1 cm hacia el revés, volver a doblar otro 1 cm y pespuntear..
5. Cortar dos tiras al bias para las lazadas, cada una de 3 cm de ancho y 50 cm de largo. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro, pespuntear los lazos a lo largo del borde.
6. Coser costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote delantero y el escote trasero, hacer pequeños cortes en curvas. Doblar la vista hacia el lado revés y planchar. Fijar la vista a los márgenes de las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
9. Coser las costuras laterales, insertando una lazada en la costura lateral izquierda. Planchar los márgenes de costura hacia la espalda y sobrehilar.
10. Doblar hacia adentro y planchar el margen de costura del dobladillo a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.
11. Pespuntear la segunda lazada debajo del borde diagonal del delantero, formar un pliegue en el delantero y anudar las lazadas.

Dibujo técnico:

