

Top Asimmetrico Con Lacci - Cartamodello #2886

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine per l'orlo inferiore del capo e per il bordo diagonale del davanti - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate sul lato diritto. Durante il taglio, si prega di posizionarle con il testo e le marcature verso il basso sul tessuto!

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pincesul dietro e sul davanti, stirare le pincesulla vita verso il centro e le pincesul seno verso l'alto.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Formare e fissare le pieghe sul davanti, orientando le profondità delle pieghe verso il basso. Ripiegare e stirare il bordo diagonale del davanti di 1 cm verso il rovescio, poi ripiegare di un altro 1 cm e impunturare..
5. Tagliare due strisce in sbieco per i lacci, ciascuna larga 3 cm e lunga 50 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro, impunturare legacci lungo il bordo.
6. Cucire cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro, intagliare le curve. Piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Fissare la paramontura ai margini delle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.
8. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
9. Cucire le cuciture laterali, inserendo un laccio nella cucitura laterale sinistra. Stirare i margini di cucitura verso il dietro e rifinire con la tagliacuci.
10. Piegare verso l'interno e stirare il margine di cucitura dell'orlo a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
11. Impunturare il secondo laccio sotto il bordo diagonale del davanti, formare una piega sul davanti e annodare i lacci.

DISEGNO TECNICO:

