

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь



Описание работы:

1. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
2. Стачать вытачки на полочке, начиная строчку точно у намеченной линии среднего шва, заутюжить припуски вверх. Стачать средний срез полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки и спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски боковых срезов заутюжить на спинку и обметать, припуски плечевых срезов разутюжить.
5. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и срезы пройм. Припуски швов приутюжить, на закруглениях рассечь. Платье вывернуть, выметать, приутюжить. Припуски среднего среза спинки из подкладочной ткани подвернуть и скрепить с тесьмой молнии. Нижний срез подкладки подвернуть на изнаночную сторону два раза и настрочить.
6. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону на ширину подгибки, подогнуть внутрь на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

