

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по нижнему срезу изделия – 2.0 см, по нижнему срезу рукава – 2 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Вставка полочки – 1 деталь
7. Нижняя правая часть полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.



Описание работы:

1. По боковым срезам вставок спинки и полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до указанной величины (на лекале вставки).
2. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить на вставку.
3. Заложить и застрочить складки на 3 – 4 см по разметке на верхней части полочки и на нижней правой части полочки.
4. На детали цельнокроеного подборта рассечь припуск у плечевого шва и обметать припуск плечевого среза и внутренний срез подборта. Заутюжить подборт на изнаночную сторону по разметке. Обметать срез цельнокроеного подборта на нижней правой части полочки. Заутюжить подборт на изнаночную сторону по разметке.
5. Наложить правую верхнюю полочку на левую и скрепить их по нижнему срезу. Притачать вставку полочки к верхней части, припуски заутюжить на вставку.
6. Наложить правую нижнюю часть полочки на нижнюю часть полочки и скрепить их по верхнему срезу. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить на вставку.
7. Рассечь припуск у плечевого шва на полочке. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку.
8. Стачать средний срез воротника. Сложить воротник пополам, изнаночной стороной внутрь, совместить срезы и втачать в горловину спинки.
9. Припуск рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону. Припуск развернуть и по сгибу, между метками, проложить строчку резиновой нитью, располагая резинку с изнаночной стороны. Отогнуть припуск на изнанку и настрочить. Обметать нижний припуск правой нижней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
10. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

