

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по боковым и нижнему срезу нижней части, а также по низу рукава – 2 см, по срезу горловины спинки, полочки – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Нижняя часть – 2 детали
4. Рукав – 2 детали



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Обметать боковые и нижний срезы нижней части. Подогнуть и настрочить сначала нижний срез, а затем боковые.
3. Сложить нижнюю часть с полочкой лицом к лицу, совместив соответствующие надсечки. Обратите внимание: длина среза лифа больше среза нижней части на 2 см (по 1 см с каждого края). Это нормально. Притачать нижнюю часть к верхней части, припуски заутюжить вниз и обметать.
4. Стачать срезы рукава. Швы обметать и заутюжить.
5. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
6. Срез горловины обметать, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

