

Nachthemden - Schnittmuster #5791

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischseidenstoffe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück
3. Rückenbesatz - 1 Stück
4. Vorderer Besatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Die Brustabnäher am Vorderteil markieren und nähen. Bügeln Abnäher nach oben.
2. Seitennähte nähen. Die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Seitenkanten der Besätze vernähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern. Versäubern Unterkante Besätze.
4. Aus dem Oberstoff vier Schrägstreifen mit einer Breite von 3 cm und einer Länge von ca. 70 cm zuschneiden. Die Streifen der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten und entlang der langen Kante 0,5 cm von der Kante entfernt nähen. Die Träger auf rechts wenden und ausformen..
5. Das Kleidungsstück anprobieren und die Länge und Position der Träger entsprechend der technischen Zeichnung anpassen.
6. Den Beleg und das Kleidungsstück rechts auf rechts legen und die obere Kante verstürzen, dabei die Träger mitfassen. Die Nahtzugaben an den Rundungen und Ecken einschneiden, den Beleg auf die linke Stoffseite wenden, ausformen und bügeln. Den Beleg 0,5–0,7 cm von der versäuberten Kante entfernt auf das Kleidungsstück absteppen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

