

Chemise De Nuit - Patron de couture #5791

Recommandations sur le tissu: tissus en soie naturelle/mixte.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce
2. Devant - 1 pièce
3. Parementure dos - 1 pièce
4. Parementure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Marquer et piquer les pinces poitrine sur le devant. Repasser pinces vers le haut.
2. Coudre les coutures latérales. Repasser les valeurs de couture vers le dos et surjeter.
3. Coudre les bords latéraux des parementures, repasser la couture à part et surjeter. Surjeter bord inférieur parementures.
4. Couper dans le tissu principal quatre bandes dans le biais de 3 cm de large et d'environ 70 cm de long. Les plier en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et piquer le long du grand côté à 0,5 cm du bord. Retourner les bretelles sur l'endroit et bien les former..
5. Essayer le vêtement et ajuster la longueur et la position des bretelles selon le dessin technique.
6. Placer la parementure et le vêtement endroit contre endroit et piquer le bord supérieur en insérant les bretelles. Cranter les valeurs de couture dans les arrondis et aux angles, rabattre la parementure sur l'envers, bien la former et repasser. Surpiquer la parementure sur le vêtement à 0,5-0,7 cm du bord surfilé.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

