

Рекомендации по выбору ткани: шелковые тонкие прозрачные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: готовые бретельки; атласная лента шириной 1. 5 см; декоративная резиновая тесьма.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу спинки и полочки; по верхнему срезу вставки полочки - см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Вставка полочки – 1 деталь

Описание работы:

Совет: вы можете выкроить вставку полочки из ткани с купоном. Иначе, верхний срез следует либо обметать плотным швом, либо обработать швом в подгибку. В последнем случае вставку полочки следует выкроить с припуском по верхнему срезу.

1. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по срезам пройм вставки полочки на расстоянии 0,8 см от края и собрать сборку на указанную величину.
2. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по вогнутому срезу полочки на расстоянии 0,8 см от края и собрать сборку. Притачать вставку полочки к полочке, припуск заутюжить наверх и обметать.
3. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.



-
4. Обметать припуск верхнего среза спинки и полочки. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, вложить между ним и основной тканью резинку (примерная длина указана на лекале спинки) и настрочить швом зигзаг, растягивая резинку до длины верхнего среза.
 5. Подкроить из основной ткани кулиску шириной 4 см и длиной указанной на детали спинки. Заутюжить продольные и поперечные припуски на изнаночную сторону, наложить на лицевую сторону изделия по разметке и настрочить по продольным сторонам, оставляя не застроченными короткие стороны. Продеть в кулиску атласную ленту.
 6. Обработать нижний срез тонким ролевым швом.
 7. Пришить бретельки согласно эскизу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

