

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск верхнего среза кармана – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Центральная вставка спинки – 1 деталь
5. Боковая вставка спинки – 2 детали
6. Нижняя часть спинки – 1 деталь
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Центральная часть полочки – 2 детали



9. Центральная вставка полочки – 2 детали

10. Боковая вставка полочки – 2 детали

11. Нижняя часть полочки – 2 детали

12. Стойка – 2 детали

13. Подборт – 2 детали

14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

15. Верхняя часть рукава – 2 детали

16. Нижняя часть рукава – 2 детали

17. Пояс – 1 деталь

18. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Вставка спинки – 1 деталь

2. Вставка полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, стойка, обтачка горловины спинки, центральная вставка спинки, боковая вставка спинки, центральная вставка полочки, боковая вставка полочки.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, стойку, обтачку горловины спинки, центральную вставку спинки, боковую вставку спинки, центральную вставку полочки, боковую вставку полочки.

2. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.

3. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Заутюжить припуски к центру и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0,7 см от швов стачивания.

4. Верхний срез кармана заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настроить двойной строчкой. Заутюжить припуски кармана на изнаночную сторону, наложить на полочку и настроить двойной строчкой.

5. Притачать кокетку к спинке. Заутюжить припуски на кокетку, обметать и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0. 7 см от шва притачивания.
6. Стачать боковые срезы верхних частей спинки и полочки, припуски разутюжить и обметать. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки, припуски разутюжить и обметать.
7. Притачать боковую вставку спинки к центральной вставке. Притачать боковую вставку полочки к центральной вставке. Заутюжить припуски к середине и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0. 7 см от швов стачивания. Стачать боковые срезы вставок, припуски швов разутюжить. Обметать на вставке прорези под пояс по разметке. Стачать боковые срезы вставок спинки и полочки из подкладочной ткани. Припуски швов разутюжить. Обметать нижний срез.
8. Сложить вставку из основной и подкладочной ткани по верхнему срезу лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю часть жакета и стачать. Отвернуть вставки вниз. Притачать нижнюю часть жакета к вставке из основной ткани, закладывая складки по разметке. Заутюжить припуски шва на вставку. Настрочить нижний обметанный срез подкладки вставки в шов притачивания вставки из основной ткани к нижней части жакета. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0. 7 см от швов притачивания вставки.
9. Стачать плечевые срезы. Швы разутюжить и обметать.
10. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
11. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов разутюжить и обметать. Обметать внешний срез подборта и обтачки горловины спинки. Верхнюю стойку втачать в горловину жакета, нижнюю стойку втачать в горловину обтачки и подбортов. Швы втачивания на закруглениях рассечь, разутюжить и скрепить между собой. Притачать нижние края подбортов к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Проложить двойную отделочную строчку вдоль борта и по краю стойки на расстоянии 0,1 и 0. 7 см. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
12. Стачать, разутюжить и обметать локтевой шов рукава. Стачать, разутюжить и обметать передний шов рукава. Проложить по верхней части оката строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхнюю часть оката между метками на сборку.
13. Втачать рукава в пройму. Припуски приутюжить и обметать.
14. Обметать нижний срез изделия и рукава. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 7 и 1. 4 см от края.
15. На правой полочке обметать петли. В соответствии с ними на левой полочке пришить пуговицы.

---

16. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0. 5 см по периметру пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

