

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; резиновая тесьма, шириной 0. 5 см; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
5. Вставка спинки – 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
7. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
8. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
9. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали



10. Вставка полочки – 2 детали
11. Верхний воротник – 1 деталь
12. Нижний воротник – 1 деталь
13. Рукав – 2 детали
14. Подборт – 2 детали
15. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник.
2. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Высесть припуски на швы в углах, вывернуть воротник на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить воротник.
3. Притачать боковую верхнюю часть спинки к центральной верхней части спинки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать.

Притачать вставку спинки к верхней части, заутюжить шов на вставку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва притачивания.

Притачать боковую нижнюю часть спинки к центральной нижней части спинки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать.

Притачать нижнюю часть спинки к вставке, заутюжить шов на вставку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва притачивания.

4. Стачать средний срез спинки. Заутюжить шов на левую сторону и обметать.

5. Притачать боковую верхнюю часть полочки к центральной верхней части полочки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать.

Вдоль нижнего среза центральной части проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть нижний срез на сборку.

Притачать вставку полочки к верхней части, распределяя сборку между метками, заутюжить шов на вставку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва притачивания.

Притачать боковую нижнюю часть полочки к центральной нижней части полочки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать.

Притачать нижнюю часть полочки к вставке, заутюжить шов на вставку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва притачивания.

6. Подкроить из основной ткани под углом 45 градусов полосу для петель шириной 3 см. Полоску сложить вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,3 см от сгиба. Подрезать припуск до 0.5 см. Полоску вывернуть на лицевую сторону и сформировать равномерный жгутик. Нарезать из него петли под диаметр пуговиц. Приметать петли по разметке к правой полочке.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до метки втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

8. Стачать плечевые и боковые срезы жакета. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать, разутюжить и обметать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать открытый срез. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Угол на полочке и на подборте рассечь. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.

Нижние края подборовтов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа.

10. Стачать, разутюжить и обметать шов рукава. По окату рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть окат на сборку. Втачать рукав в пройму, равномерно распределяя сборку между метками.

11. Обметать нижний срез рукава. Заутюжить припуск низа на изнаночную сторону и приметать. Отрезать от резинки кусочек, равный обхвату плеча, стачать его в кольцо, наложить с изнаночной стороны на припуск низа и настроить швом «зигзаг».

12. Обметать нижний срез жакета, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

13. На левой полочке наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

