

Рекомендации по выбору ткани: мало растяжимый трикотаж или ткани с добавлением эластичных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая полочка – 1 деталь
3. Левая полочка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру детали.
2. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать. Обметать нижний срез спинки.



3. Стачать вытачку на левой полочке. Заутюжить вытачку к центру детали.
4. Рассечь припуск низа на правой полочке у правой стороны вытачки. Припуск обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить, не доходя нескольких сантиметров до бокового шва.
5. Стачать вытачку на правой полочке. Срезать глубину вытачки до 1 см и обметать, переходя на нижний срез.
6. Стачать плечевые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
7. Припуск горловины полочки и спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Притачать левую полочку к правой полочке. Шов заутюжить вниз и обметать.
9. Стачать боковые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.
10. Обметать припуски проймы. Припуски низа изделия и проймы заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

