

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: разъемная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.



**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

#### Описание работы:

1. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Втачать воротник в горловину внешней стороной, совмещая надсечки.

3. Обметать внешний срез подборта.

4. Приметать молнию к бортам полочек. Подборта лицевыми сторонами сложить с полочками, молния располагается между ними. Втачать молнию.

Подборта отвернуть на изнаночную сторону и сметать вдоль выреза горловины. Притачать край воротника к застежке-молнии. Открытый срез воротника подогнуть внутрь и настроить в шов горловины. Проложить отделочную строчку вдоль края борта.

5. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать швы рукава. Швы обметать и заутюжить.

7. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

8. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить. Подборт прикрепить к полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

