

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Нижняя планка — 1 деталь
6. Манжета — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой.

Описание работы:

1. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать шов рукава. Швы обметать и заутюжить. Стачать манжету в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к рукаву. Припуски обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки.



Швы обметать и приутюжить.

3 стачать планку в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать к низу изделия. Припуски обметать.

4. Стачать воротник в кольцо. Воротник вывернуть и приутюжить. Сложить воротник пополам, изнаночной стороной внутрь. Притачать воротник к горловине, совмещая надсечки. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

