

Stoffempfehlung: Leichte Naturstoffe oder Mischgewebe

Sie brauchen: 1 verdeckten Reißverschluss, Futterstoff

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Oberes Rückenteil - 1x
2. Unteres Rückenteil - 1x
3. Oberes Vorderteil - 2x
3. Vorderes Unterteil - 1x

Aus Futterstoff:

1. Oberes Rückenteil - 1x
2. Oberes Vorderteil - 2x

TIP: Als Futterstoff kann der Grundstoff genommen werden.

Nähen:

1. Die Abnäher nähen und zur Mitte bügeln.
2. Lege das obere Vorderteil auf sein Futterteil, rechts auf rechts und nähe die Seitenkanten, die obere Kante und die vordere Kante. Nähe dabei die Seiten und die vordere Kante aber nur bis 2 cm vor die obere Kante. Auf rechts wenden und bügeln. Die obere Kante 1 cm von außen nähen, so dass ein Durchzugstunnel entsteht.
3. Nähe das obere Vorderteil mit dem unteren Vorderteil zusammen und bügle die Nähte nach oben.
4. Nähe das Futter des oberen Vorderteil in der Nahtzugabe der mittleren Teilungsnaht fest.
5. Lege das obere Rückenteil auf sein Futterteil, rechts auf rechts, nähe die obere Kante, auf rechts wenden und die Nähte bügeln.
6. Nähe das obere Rückenteil mit dem unteren Rückenteil zusammen, bügle die Nähte nach oben.



7. Nähe das Futter des oberen Rückenteils in der Nahtzugabe der mittleren Teilungsnaht fest.
8. Nähe die rechte Seitennaht.
9. Nähe die linke Seitennaht von unten bis zum Reißverschlusspasszeichen, bügele die Nähte auseinander und setze dann den Reißverschluss verdeckt ein.
10. Die rückwärtigen Oberkanten, die Seitenkanten und der mittleren Kante knappkantig absteppen. Die Seitennähte absteppen.
11. Band zuschneiden: 4,0 x 100 cm. Das Band rechts auf rechts legen und beide langen Seiten und eine kurze Seite zusammen nähen. Das Band auf rechts wenden und die verbleibenden Nähte nach innen bügeln. Das ganze Band klapp absteppen.
12. Nun das Band durch den Durchzugstunnel ziehen.
13. Den Saum umbügeln und nähen.

