

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной, клеевая прокладка, декоративная лента для бретели, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам проймы – см, по верхнему срезу верхней части спинки и полочки – 2. 5 см, остальные швы – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Кокетка спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Кокетка полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь



2. Кокетка полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой по одной детали кокетки спинки и полочки.
2. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по верхнему срезу юбки и нижнему срезу верхней части спинки и полочки. Собрать сборку.
3. Сложить детали кокетки полочки лицом к лицу. Проложить между ними верхнюю часть полочки т. О. , чтобы лицевая сторона полочки оказалась на лицевой стороне дублированной детали кокетки. Стачать три детали одним швом. Шов обметать, вывернуть и приутюжить. Аналогичным способом стачать кокетку с верхней частью спинки.
4. Сложить вместе нижний срез деталей кокетки полочки и нижнюю часть полочки. Стачать шов, обметать и заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на расстоянии 1 мм от шва. Таким же образом обработать кокетку и нижнюю часть спинки.
5. Стачать боковые швы, оставляя не стачанным левый шов до надсечки под молнию. Обметать и разутюжить швы, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.
6. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срезы проймы.
7. Концы косой бейки подвернуть и прикрепить вручную.
8. Обметать верхний срез верхней части спинки и полочки, подогнуть его сначала на 0. 5 см, а затем еще на 2 см и настроить.
9. Продеть в платье декоративную ленту, сформировав бретели нужной длины.
10. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

