

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: натуральный мех с невысоким волосняным покровом или искусственный мех.

А также вам необходимо: подкладка, плотный флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.5 см. Ширина шва на деталях из подкладочной ткани – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Мех:

1. Донышко - 1 деталь
2. Стенка - 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
2. Стенка - 1 деталь
3. Обтачка верха стенки - 1 деталь
4. Обтачка низа стенки - 1 деталь



5. Обтачка донышка - 1 деталь

Прокладка:

1. Донышко - 1 деталь

2. Стенка - 1 деталь

Описание работы:

1. Наложить детали из флизелина на соответствующие детали верха со стороны кожаной ткани и пришить стегальными стежками. Стежку на стенке начинают на расстоянии 1 см от края сверху вниз, располагая строчки на расстоянии 2 см друг от друга. При этом следует захватывать только часть мездры и слегка притягивать нитку.

2. Сложить концы стенки лицевыми сторонами внутрь и сшить их частыми обметочными стежками через край. Шов разбить молоточком. Концы прокладки наложить друг на друга и сшить.

3. Подогнуть один край полоски для обтачки верха стенки на 0.5 см на изнаночную сторону, сложить полоску и верх стенки лицевыми сторонами внутрь и сшить так же, как меховые детали, частыми обметочными стежками. Аналогично обрабатывается низ стенки.

4. Подогнуть край шапки на изнаночную сторону и пришить к прокладке; шов должен проходить по обтачке на расстоянии 0.5 см от шва стачивания. Нижний край стенки верха подогнуть и пришить его к прокладке.

5. Пришить обтачку донышка так же, как к стенке, немного припосаживая его. Вложить донышко в стенку, выровнять и приметать с внутренней стороны. Обтачки верха стенки и донышка сшить частыми стежками с внутренней стороны. Пришить обтачки к прокладке стенки.

6. Стачать стенку подкладки. Шов разутюжить до полного прилегания. Притачать донышко к стенке. Вложить подкладку в шапку, выровнять. Подогнуть подкладку внутрь и пришить частыми потайными стежками. Пришивать подкладку следует к косой полоске на расстоянии 0.3 см от шва.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

