

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 3 см. Припуск низа рукава 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вниз.
2. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочке. Заутюжить талиевые вытачки к центру полочки.
3. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки.
4. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов



спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.

5. Обметать, стачать и заутюжить в сторону спинки плечевые швы. Обметать, стачать и заутюжить в сторону спинки боковые швы.

6. Сложить косую бейку вдоль посередине и приутюжить. Обтачать косой бейкой срез горловины полочки и спинки. Задние концы косой бейки подвернуть и прикрепить вручную.

7. Стачать срезы рукава. Обметать швы рукава и заутюжить.

8. Втачать рукава, припосадив по окату. Обметать шов втачивания.

9. Припуски на подгибку низа изделия и рукава обметать, отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить по краю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

