

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 3 пуговицы; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуски на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижний воротник – 1 деталь
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Боковая часть спинки – 2 детали
8. Средняя часть спинки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали



10. Верхняя часть рукава 1 – 2 детали

11. Верхняя часть рукава 2 – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

2. Средняя часть полочки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Средняя часть спинки – 2 детали

5. Боковая часть спинки – 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, нижний воротник, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, обтачку горловины спинки.

2. Сложить детали воротника и обтачать по контуру. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.

3. Собрать сборку по нижнему срезу верхней части полочки на уровне раствора вытачки.

4. Притачать боковую часть полочки к средней части полочки. Шов притачивания разутюжить. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Шов притачивания разутюжить.

5. Наметить и стачать плечевую вытачку на спинке. Заутюжить вытачку к центру спинки. Стачать и разутюжить средний срез на спинке. Притачать боковую часть спинки к центральной части спинки. Разутюжить шов притачивания.

6. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

7. Собрать сборку по нижнему срезу верхней части рукава 1, равной длине верхнего среза верхней части рукава 2. Стачать части верхней части рукава 1 и 2. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.

8. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

9. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник притачать к обтачке горловины спинки и подборту.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава, втачать рукава. Швы подкладки приутюжить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

12. Рукава подкладки притачать к подгибке низа рукава и жакета. Скрепить подкладку кармана с жакетом на уровне талии по рельефным швам закрепкой 1 см. Жакет вывернуть на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

13. Наметить и обметать петли. Наметить и пришить пуговицы.

Совет: при желании вы можете не делать защипы на рукаве. Тогда, при раскрое используйте лекало верхней части рукава подкладки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

