

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка-молния; 1 пуговица, 4 блочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см. Припуск верхнего среза кармана и боковой части кармана 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Вставка переднего полотнища – 2 детали
2. Накладной карман – 2 детали
3. Клапан – 4 детали
4. Боковая часть кармана – 4 детали
5. Переднее полотнище – 2 детали
6. Заднее полотнище – 2 детали
7. Малая подкладка кармана – 2 детали
8. Большая подкладка кармана – 2 детали
9. Листочка – 2 детали



10. Откосок – 1 деталь

11. Пояс – 1 деталь

Из клеевой: пояс; откосок, долевик, листочка.

Долевик – полоска клеевой прокладки шириной 4 см длиннее входа в карман на 2-3 см.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой пояс и откосок.

2. Наметить и стачать вытачки на заднем полотнище. Заутюжить вытачки к центру заднего полотнища.

3. Притачать вставку к переднему полотнищу. Шов обметать и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва притачивания.

4. Наметить место расположения листочки. Сложить листочку лицевой стороной внутрь посередине и заутюжить. Обтачать углы листочки, подрезать излишки ткани в углах и вывернуть листочку. Приутюжить листочку в готовом виде.

5. Продублировать долевиком место расположения прорезного кармана на переднем полотнище. На листочке наметить линию притачивания к юбке, промеряя ширину. Положить листочку на лицевую сторону одной части подкладки кармана лицевой стороной вверх, обработанным краем вниз, уравнивая срезы и выпуская края подкладки за листочку на одинаковую величину. Положить листочку на переднее полотнище и совместить намеченные линии. Притачать листочку к юбке. При этом листочка находится между передним полотнищем юбки и подкладкой кармана. Шов притачивания листочки и подкладки отогнуть в сторону листочки. Вторую часть подкладки положить на лицевую сторону переднего полотнища лицевой стороной вниз встык к шву притачивания листочки. Приметать и притачать на расстоянии 0.8-1 см от шва притачивания листочки. Проверить правильность притачивания листочки и подкладки кармана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Удалить нитки временного соединения. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и подкладку кармана вывернуть наизнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать подкладку кармана. Листочку приметать к полочке и приутюжить. Настрочить концы листочки. Удалить нитки временного соединения.

6. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Стачать и разутюжить боковые швы.

7. Наметить место расположения накладного кармана. Обметать и заутюжить внешний срез боковой части кармана. Притачать боковую часть к карману и обметать шов притачивания. Обметать верхний и нижний срезы кармана. Заутюжить верхний и нижний срезы на изнаночную сторону. Настрочить верхний срез кармана на расстоянии 1.5 см от края. Приметать накладной

карман и настроить боковую часть на расстоянии 0. 2 см от края, не доходя 2-2. 5 см до конца. Настрочить нижний срез кармана на расстоянии 0. 2 см от края и поставить закрепки 2-2. 5 см в нижних углах кармана.

8. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть их. Приутюжить клапан в готовом виде. Обметать верхний срез клапана. Притачать клапан к юбке, отогнуть и настроить на расстоянии 0. 5 см от шва притачивания.

9. Стачать средний срез заднего полотнища. Шов обметать и заутюжить, проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от среднего шва.

10. Обметать средний срез переднего полотнища. Стачать средний срез переднего полотнища от надсечки под разрез до надсечки под молнию. Заутюжить средний шов и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от среднего шва.

11. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать короткий нижний срез. Настрочить цельнокроеную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке юбки. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

12. Пробить блочки на поясе. Сложить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и заутюжить его. Обметать нижний срез пояса. Притачать пояс к юбке. Обтачать концы пояса. Излишки ткани высечь и вывернуть концы. Обметанный срез настроить в шов притачивания пояса.

13. Обметать нижней срез юбки. Подогнуть и приутюжить подгибку низа. Настрочить подгибку низа на юбку. Продеть шнур в пояс. Обметать петлю на правой стороне пояса, а пуговицу пришить на левой стороне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

