

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые ткани

А также вам необходимо: косая бейка; застёжка - молния; резиновая тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

#### Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на полочке и на спинке и заутюжить вытачки.
2. Окантовать косой бейкой фигурный вырез горловины полочки. Скрепить косую бейку на угол посередине фигурного выреза горловины и приутюжить.



3. Нарезать косую бейку в соответствии с размером горловины блузки. Обтачать углы косой бейки высечь излишки ткани и вывернуть углы. Окантовать срез горловины полочки косой бейкой. Приутюжить горловину полочки
4. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части спинки и обметать шов.
5. Обметать средний шов спинки. Стачать средний шов спинки, до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
6. Окантовать косой бейкой срез горловины спинки и приутюжить.
7. Притачать верхнюю часть полочки к нижней части полочки и обметать шов.
8. Обметать боковые срезы полочки и спинки. Стачать боковые швы блузки, оставляя разрезы в боковом шве. Разутюжить боковые швы изделия приутюживая разрезы.
9. Стачать и обметать плечевые срезы блузки. Заутюжить плечевые швы на спинку.
10. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером. Приметать резиновую тесьму к шву притачивания верхней части полочки и спинки от нагрудной вытачки до среднего шва спинки не доходя 5см. Настрочить и удалить нитки временного соединения.
10. Окантовать косой бейкой нижний срез рукава. Наметить вспомогательные линии настрачивая резиновой тесьмы. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером и настрочить.
11. Стачать и обметать шов рукава. Заутюжить шов рукава.
12. Втачать рукава по надсечкам в пройму, слегка припосадив рукав. Шов втачивания обметать.
13. Обметать низ изделия. Подгибку низа приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

