

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: эластичная тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Рукав - 2 детали
2. Верхняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь
5. Полочка - 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать вытачки на полочке и на нижней части спинки и заутюжить к центру.
2. Заложить складки на верхней части полочки и притачать к полочке. Шов притачивания обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки.
3. Втачать рукав в пройму полочки, шов втачивания обметать.



4. Заложить складки на верхней части спинки и притачать к нижней части спинки. Шов обметать и заутюжить на верхнюю часть спинки.
5. Втачать рукав в пройму спинки, шов втачивания обметать.
6. Стачать боковые срезы платья и срез рукава одной строчкой. Боковые швы и шов рукава обметать и заутюжить на спинку.
7. Обметать средний срез платья. Стачать средний шов платья, оставляя верхний разрез под молнию и нижний разрез. Разутюжить средний шов приутюживая разрезы. Втачать молнию и закрепить клеевой паутинкой припуски на швы нижнего разреза.
8. Обметать срез горловины и верхний срез рукавов. Обметанные срезы заутюжить и настрочить припосадив.
9. Нарезать эластичную тесьму, в соответствии с размером, и настрочить по горловине и низу рукава.
10. Обметать нижний срез платья заутюжить и пошить вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

