

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; застёжка – молния; косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь

Из клеевой: верхний воротник.

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник.
2. Наметить вытачку на спинке и стачать. Заутюжить вытачку к центру спинки.
3. Стачать средний шов спинки. Обметать средний шов спинки и заутюжить на правую спинку.
4. Обтачать декоративный вырез топа косой бейкой. Обметать средний срез полочки. Стачать средний шов полочки до надсечки. Разутюжить средний шов полочки.
5. Заложить неглубокие складки на верхней части полочки и притачать нижнюю часть полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки.
6. Стачать плечевые срезы топа. Швы обметать и заутюжить на спинку.
7. Обметать боковые срезы топа. Стачать боковые швы, оставляя отверстие в левом боковом шве под молнию. Разутюжить боковые швы, приутюживая разрез под молнию.
8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть, высечь углы, и приутюжить выправляя кант из верхнего воротника.
9. Втачать воротник в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания нижнего воротника.
10. Обметать срез проймы полочки и спинки. Обметанные припуски заутюжить и настрочить на расстоянии 0,5 см. От края подгибки или окантовать срез проймы косой бейкой.
11. Втачать молнию в левый боковой шов.
12. На правой полочке пришить навесную петлю, а на левой пуговицу.
13. Низ топа обметать приутюжить и настрочить на изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

