

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани. Для отделки атласная или бархатная ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 12 пуговиц; пуговицы меньшего диаметра для шлицы на рукаве; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Фалда – 2 детали
6. Нижний воротник – 1 деталь
7. Верхний воротник – 1 деталь
8. Центральная часть полочки – 2 детали



- 9. Подборт – 2 детали
- 10. Клапан – 4 детали
- 11. Обтачка кармана – 4 детали
- 12. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 13. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

- 1. Центральная часть спинки – 2 детали
- 2. Боковая часть спинки – 2 детали
- 3. Боковая часть полочки – 2 детали
- 4. Центральная часть полочки – 2 детали
- 5. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 6. Нижняя часть рукава – 2 детали
- 7. Фалда – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки, пройма боковой части полочки, пройма боковой части спинки, участок шлицы, нижний воротник; припуски низа: нижней части рукава, верхней части рукава.

#### Описание работы:

- 1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки, пройму боковой части полочки, нижний воротник, участок шлицы, пройму боковой части спинки; припуски низа: нижней и верхней части рукава.
- 2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.
- 3. Притачать фалду к боковой части спинки. Разутюжить шов притачивания.
- 4. Стачать и разутюжить рельефы на полочке и спинке.

5. Клапаны сложить с подклапанами лицевой стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски закруглённых углов клапанов и вывернуть.
6. Наметить место расположения кармана на полочке. Вход в карман продублировать долевином. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной вовнутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачках кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать обтачки к боковой части полочки. Концы строчек закончить у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачки и клапана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнанку, края выправить, концы обтачек поправить так чтобы заутюженные сгибы обтачек подходил встык. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать подзор кармана к клапану. Вложить клапан с подзором в карман к верхней обтачке и притачать. Скрепить вход в карман, прокладывая строчку в шов притачивания нижней обтачки.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подборов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
8. Стачать средний срез спинки. Срез нижней шлицы заутюжить на 1 см. Заутюжить средний шов спинки и шлицу к середине спинки. Средний шов спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.
9. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы.
10. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачки и подборта.
11. Стачать локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу.
12. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.
13. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
14. Втачать нижний воротник в горловину фрака, а верхний воротник притачать к подборту с обтачкой.
15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в

правом переднем шве рукава. Приутюжить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

16. Обтачать подкладкой низ полочки.

17. Рукава подкладки подвернуть и притачать к подгибке низа рукава фрака, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Фрак вывернуть на лицо. Подкладку расправить, сколоть боковые срезы фалд подкладки с боковыми срезами фалд фрака, на расстоянии 10 см и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя на 1 см до верха шлицы, сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между фраком и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу и стачать. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы. Обтачать подкладкой, оставшийся не стачанным участок бокового среза фалд.

18. Вывернуть фрак через отверстие в рукаве. Выправить боковые швы фалды и приутюжить. Стачать отверстие в рукаве.

19. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы на шлице рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

