

Рекомендации по выбору ткани: искусственная кожа, искусственная замша.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 1 застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск низа 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. боковой клин – 4 детали
2. боковая верхняя часть – 4 детали
3. боковая нижняя часть – 4 детали
4. центральная вставка – 4 детали
5. центральный клин – 4 детали
6. кокетка передняя – 2 детали
7. кокетка задняя – 2 детали
8. обтачка передняя – 1 деталь
9. обтачка задняя – 1 деталь

Из клеевой: передняя обтачка, задняя обтачка.



Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом). Стачать вытачки на задней кокетке и заутюжить их к центру.
2. Стачать боковой клин и боковую верхнюю часть. Отстрочить шов стачивания по боковому клину.
3. Притачать стачанные детали к деталям кокетки. Отстрочить шов по кокетке.
4. Стачать центральную вставку и центральный клин. Шов заутюжить и отстрочить по центральной вставке.
5. Притачать боковую нижнюю часть к центральной вставке. Шов заутюжить и отстрочить по боковой нижней части.
6. Стачать верхние и нижние детали юбки. Шов заутюжить вверх и отстрочить.
7. Стачать правые и левые полотнища передних и задних половинок. Шов разутюжить.
8. Выполнить боковые швы. В левый боковой шов втачать застежку-молнию так, чтобы не были видны зубчики.
9. Обтачки стачать по правому боковому шву. Обметать нижний срез обтачки. Обтачку сложить с юбкой лицевыми сторонами и обтачать верхний срез юбки. Отвернуть обтачки наверх и настроить на припуски шва. Притачать боковые стороны обтачки к застежке-молнии.
10. Низ юбки обметать и настроить. При желании низ юбки можно оставить необработанным.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

