

Рекомендации по выбору ткани: кружевное полотно, гипюр; шелковая ткань.

А также вам необходимо: атласная подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Чашечки – 2 детали
2. Чашечки из гипюра – 1 деталь
3. Баска – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Чашечки – 2 детали

Выкроить бейку по косой шириной 5. 0 см.

Рекомендации по работе с прозрачными тканями. Контуров деталей и разметку не переносить на детали кроя при помощи копировальной бумаги, т. К. Все линии будут видны с лицевой стороны изделия. Проще всего выкроить все детали с одинаковыми припусками на швы и стачать срезы на



одинаковую ширину.

**Описание работы:**

1. Стачать нагрудные вытачки на чашечках.
2. Стачать нагрудные вытачки на чашечках из подкладочной ткани.
3. Стачать чашечки из основной ткани.
4. Стачать чашечки из подкладочной ткани.
5. Обтачать нижний срез чашечек чашечками из подкладочной ткани.
6. Притачать чашечки из гипюра к баске потайным швом.
7. Детали кроя из основной ткани подложить под детали кроя из гипюра, приметать и далее детали обрабатывать как однослойные.
8. Обтачать передние срезы чашечек с гипюром чашечками из подкладочной ткани, чашечки вывернуть.
9. Бейку для проймы и декольте спинки сложить вдоль пополам и заутюжить. Сложенные вдвое бейку притачать к срезам проймы, при этом сгиб бейки лежит на изделии на ширину 0,75 см. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, топ отстрочить вдоль проймы и декольте спинки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

