

Рекомендации по выбору ткани: плотные смесовые или натуральные ткани.

Вам необходимо: шелковая ткань шириной 150 см;
клеевая прокладка;

1 застежка - молния;

Раскрой:


Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище правое - 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище левое - 1 деталь со сгибом
4. Задняя кокетка - 1 деталь со сгибом
5. Педня кокетка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: нижние детали кокеток.

Описание работы:

1. Вышивка: деталь правого переднего полотнища юбки выкроить с несколько большими припусками на швы. С помощью копировальной бумаги перенести вышивку на ткань и выполнить ее. На деталь с уже готовой вышивкой наложить выкройку и уточнить крой.
2. Укрепить клеевой прокладкой нижние детали кокеток.
3. Припуски средних срезов передних полотнищ заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить правое полотнище на левое, совмещая линии середины, и сметать верхние срезы.
4. Стачать нижние срезы кокеток с верхними срезами полотнищ, припуски заутюжить на кокетки.
5. Стачать правый боковой шов юбки до метки разреза. Стачать левый боковой шов юбки ниже



метки разреза под молнию, припуски разутюжить. Приметать застежку-молнию под края разреза, притачать с лицевой стороны.

6. Стачать боковые швы на нижних кокетках.

7. Обтачать верх юбки нижними кокетками, вывернуть их на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить открытые срезы нижних кокеток в шов притачивания верхних. Боковые срезы нижних кокеток подвернуть и пришить к тесьме молнии.

8. Подвернуть припуск на подгибку низа юбки, настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

