

## Платье С Высокой Манжетой - Выкройка #2039

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотажная клеевая прокладка; потайная молния; 12 пуговиц; шляпная резинка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Стойка - 4 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Манжета - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 2 детали
2. Манжета - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Стачать талиевые вытачки полочки, глубины заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему и среднему срезу полочки, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассесть, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину. Рассечь припуск горловины полочки и заутюжить припуски на стойку.
6. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до метки разреза. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию. Настрочить припуски разреза на 0.2 см вдоль края. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Средние срезы внутренней стойки спинки подшить к тесьме застежки молнии вручную.
7. По верхней части оката рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Разрезать шляпную резинку по количеству пуговиц. Сформировать и пришить навесные петли на лицевую сторону внешней манжеты. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Пришить пуговицы на манжетах согласно меткам.

**Технический рисунок:**

