

2063 - Выкройка #2063

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe; 1 inner. Knopf.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2.0 cm, andere nähte - 1.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil — 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil — 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil — 2 Stück
5. Oberer Kragen — 1 Stück
6. Untere kragen - 1 Stück
7. Mittelvorderbesatz — 2 Stück

8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
9. Revers – 4 Stück

Klebevlies:

1. Oberer Kragen — 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Revers – 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Die hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln und versäubern.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Den äußeren Rand versäubern.
6. л5373. л5374, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, glätten und bügeln kragen. л5375. л5376, glätten und bügeln. л5378. Nähte auseinander bügeln. л5377.
7. л5372.
8. Vorderen Mittelbesatz und den Besatz rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, rechts auf rechts, zusammenstecken und vordere Mittelkante nähen, Vordererausschnitt, Rückenausschnitt und Unterkante des Kleides. Beim Nähen darauf achten, dass das Vorderteil oben liegt. Nahtzugaben des vorderen Mittelbesatzes auf den vorderen Mittelbesatz steppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen. Innenknopf annähen.

Технический рисунок:

