

## Блуза С Декоративным Рукавом - Выкройка #2150

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: декоративные пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуски на швы – 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск по периметру манжеты, за исключением участка между метками – 0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Манжета — 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
2. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Подкроить по косой полоску шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. Стачать боковые и левый плечевой швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить под углом 45 градусов полоску шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать на части (количество петель вы выбираете сами). Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на заднюю часть рукава (сгибы направлены от среднего среза).
6. Подкроить по косой полоску шириной 4 см и длиной, равной длине среднего шва рукава + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со средним срезом задней части рукава с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же обработать средний срез передней части рукава.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Совместить рукава по среднему срезу встык, скрепить в верхней и нижней части. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать манжету по периметру тонким ролевым швом. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать манжету к низу рукава, припуски заутюжить на манжету и обметать.
9. Припуск нижнего среза заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
10. Пришить декоративные пуговицы (по количеству петель) к среднему срезу передней части рукава.

Совет: вместо подкройных навесных петель можно использовать тесьму с готовыми петлями. В этом случае п.5 следует пропустить и настрочить готовую тесьму с петлями на средний шов задней половинки рукава после выполнения п.6.

**Технический рисунок:**

