Пальто С Воротником Апаш - Выкройка #2177

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; две большие пуговицы; потайная пуговица; подплечники, подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа пальто и низа рукава 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

9. Вставка рукава – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Верхняя часть подборта – 1 деталь
12. Нижняя часть подборта – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, верхняя и нижняя части подборта.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.

3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру.

4. Стачать и разутюжить боковые срезы пальто. Рассечь припуск в уголке у плечевого шва. Стачать шов воротника. Припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы, одновременно втачивая воротник в горловину.

5. Притачать вставку рукава к верхней части рукава. Припуск заутюжить вверх и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.

6. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках. Втачать воротник в горловину. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части подборта. Припуски разутюжить. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и по низу. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Скрепить между собой припуски втачивания внешних и внутренних воротников. Зашить отверстие в рукаве. Проложить

отделочную строчку по борту и воротнику на 0.5 см от края.

8. Обметать петлю на правой полочке. На левую полочку пришить пуговицы. Обметать внутреннюю петлю. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

