

Платье С Асимметричной Кокеткой - Выкройка #2184

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: люверсы; декоративный шнур.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Стойка – 1 деталь
5. Вставка полочки – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Спинка – 1 деталь
2. Левая часть полочки – 1 деталь
3. Правая часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Притачать вставку полочки к левой и правой части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Втачать рукава в открытые проймы, припуски заутюжить на рукав и обметать.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать стойку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать стойку в горловину, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск нижнего среза изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пробить по разметке люверсы. Продеть декоративный шнур.

Совет: для обработки горловины и низа рукавов можно использовать готовые подвязы.

Технический рисунок:

