

## Асимметричный Жакет - Выкройка #2243

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; 3 пуговицы; подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск низа рукава – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая левая часть спинки – 1 деталь
3. Боковая правая часть спинки – 1 деталь
4. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
5. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
6. Боковая левая часть полочки – 1 деталь

7. Боковая правая часть полочки – 1 деталь
8. Нижний воротник - 1 деталь
9. Верхний воротник – 1 деталь
10. Правый подборт – 1 деталь
11. Левый подборт – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
13. Рукав – 2 детали
14. Рамка кармана – 2 детали
15. Клапан – 4 детали

Внимание: детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая левая часть спинки – 1 деталь
3. Боковая правая часть спинки – 1 деталь
4. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
5. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
6. Боковая левая часть полочки – 1 деталь
7. Боковая правая часть полочки – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали
9. Мешковина малая – 2 детали
10. Мешковина большая – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
2. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
3. Левый подборт – 1 деталь
4. Правый подборт – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Верхний воротник - 1 деталь
7. Клапан – 2 детали
8. Рамка кармана – 2 детали

**ВНИМАНИЕ:** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочках вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски обметать и разутюжить. Стачать рельефные швы спинки.

Припуски заутюжить к центру.

3. Стачать рельефные швы полочки. Припуски заутюжить к центру.

4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, в углах подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на рамке и клапане кармана для притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к клапану. Притачать рамку и клапан к полочке. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамку и клапан вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания рамки. Стачать срезы мешковин, припуски обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.

6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника.

9. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, приспособивая окат в верхней части. Пришить подплечники.

11. Низ рукава и жакета заутюжить на изнаночную сторону.

12. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Притачать подкладку к низу жакета и рукава.

13. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

14. Обметать петли и пришить пуговицы.

**Технический рисунок:**

