

## Abito Con Inserti - Выкройка #2256

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** maglia naturale/mista, elasticità bassa in colori contrastanti o simili.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura lungo l'orlo del capo e orlo della manica - 2.0 cm. Altre cuciture - 1.0 cm

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**


### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi



2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Davanti superiore destro - 1 pezzo
2. Davanti superiore sinistra - 1 pezzo
3. Inserto davanti - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

## Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. , stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. , stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. , stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. . Cucire il davanti destro superiore al davanti destro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. . , stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire il davanti sinistro al davanti destro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare le pezzi al diritto. .
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche. Sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

