

Tunic With Deep Neckline - Выкройка #2344

Recommendations on fabric: thin natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: 8 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of garment and hem of sleeve - 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Back - cut 1 on fold
2. Front right - cut 1
3. Front left - cut 1
4. Sleeve - cut 2
5. Sleeve decorative tab - cut 2

Инструкции:

1. Sew shoulder seams, press towards the back and serge.
2. Cut or use ready-made bias tape, its width should equal 4 cm and length should equal the length of neckline + 5 cm. Fold bias tape in half lengthwise right side out and press. Pin bias tape to neckline from the right side and sew. Clip seam allowances. Fold bias tape onto wrong side and topstitch onto main piece along the fold. Press seam.
3. Sew left front to right front, paying attention to the lower edge (the edge of the right front is longer). Press seam, serge. Make a pleat on right front and fix it on neckline and lower edge.
4. Sew side seams, press towards the back and serge.
5. Fold decorative tabs in half lengthwise right sides together and sew along longer and one shorter edge. Turn right side out, snipping the seam allowances in corners, straighten and press. Serge the unfinished shorter edge. Topstitch decorative tabs according to the markings onto the wrong side of sleeves.
6. Sew sleeve seam. Press towards back and serge. Sew sleeves into armholes, serge and press.
7. Serge seam allowance for hem of garment and hem of sleeve, press onto wrong side and topstitch.
8. Sew on buttons on front. Make buttonholes on decorative tabs, sew on buttons onto sleeves.

Технический рисунок:

