

Блузка С Шитьем - Выкройка #2352

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шитье с фестонами.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см; припуск по нижнему срезу вставки полочки и вставки рукава – 0 см; остальные швы – 1см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Кокетка полочки 2 детали
- 3. Нижняя часть полочки 2 детали
- 4. Верхняя часть рукава 2 детали
- 5. Нижняя часть рукава 2 детали
- 6. Планка 2 детали
- 7. Стойка 2 детали
- 8. Манжета 2 детали



Из отделочной ткани:

- 1. Вставка полочки 2 детали
- 2. Вставка рукава 2 детали

Из клеевой прокладки:

- 1. Планка 2 детали
- 2. Стойка 1 деталь
- 3. Манжета 2 детали

Внимание! При раскрое деталей вставки полочки и вставки рукава, нижний срез этих деталей следует располагать на некотором расстоянии от края фестонов для удобства настрачивания.

Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
- 2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
- 3. Застрочить защипы на нижней части полочки, складывая деталь изнаночной стороной внутрь. Глубины заутюжить к середине.
- 4. Притачать кокетку полочки к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать верхний срез нижней части полочки. Наложить вставку полочки на нижнюю часть, совмещая размеченные линии стачивания и настрочить.
- 5. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
- 6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 7. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
- 8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
- 9. Притачать верхнюю часть рукава к вставке, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать верхний срез нижней части рукава. Наложить вставку рукава на нижнюю часть, совмещая размеченные линии стачивания и настрочить.
- 10. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски



разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

- 11. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
- 12. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.
- 13. На правой планке и стойке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:



