

Платье Со Складками - Выкройка #2376

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; 3 декоративные пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Верхняя часть спинки 2 детали
- 2. Нижняя часть спинки 2 детали
- 3. Верхняя часть полочки правая 1 деталь
- 4. Верхняя часть полочки левая 1 деталь
- 5. Нижняя часть полочки 1 деталь со сгибом
- 6. Стойка 2 детали
- 7. Пояс 1 деталь



Из клеевой прокладки:

- 1. Стойка 1 деталь
- 2. Пояс 1 деталь

Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
- 2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
- 3. Стачать вытачки на верхних частях полочки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов верхней части полочки, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить складку на верхней части полочки.
- 4. Заложить на нижней части полочки сначала левую, а затем правую складку, совмещая их по меткам середины детали. Скрепить их по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
- 5. Стачать боковые и плечевые швы одновременно со швом рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 6. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия, припуски заутюжить на стойку. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
- 7. Обметать нижний срез внутренней стойки. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски рассечь, стойку вывернуть, выправить и приутюжить. Настрочить внутреннюю стойку в шов притачивания внешней стойки.
- 8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 9. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0.1 см от края.
- 10. Обметать петли на поясе, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на верхней части полочки.

Технический рисунок:



