

## Платье С Декоративной Двойной Полочкой - Выкройка #2415

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Внутренняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Внутренняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

2. Спинка – 2 детали
3. Мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка полочки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку полочки. Продублировать место входа в карман верхней части полочки.
2. Обметать внутренний срез обтачки полочки. Сложить верхнюю часть полочки и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку на 0.2 см вдоль края.
3. Стачать вытачку на верхней части полочки, глубину срезать до 1 см и заутюжить к центру. Стачать участок косоугольного рельефного среза полочки.
4. Обметать мешковину кармана по внешнему срезу от центра до нижней метки. Отогнуть верхнюю часть полочки вниз, наложить мешковину лицевой стороной вниз на полочку, совместить по косому рельефному срезу и притачать. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку от бокового шва до начала входа в карман.
5. Рассечь припуски вдоль вытачки не доходя до вершины 5 см. Стачать вытачки и рельефный срез на внутренней полочке и подкладке полочки. Срезать глубину вытачки до 1 см.
6. На лицевую сторону внутренней полочки наложить лицом вверх верхнюю часть полочки. Стачать мешковины по намеченным линиям. Обметать нижний срез внутренней части, одновременно обметывая мешковину. Скрепить детали по боковым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.
7. Сложить полочку и подкладку полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Стачать вытачки на спинке и подкладке спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать нижний срез подкладки спинки. Сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить.
9. Стачать боковые срезы верха и подкладки. Припуски обметать и разутюжить.
10. Обтачать пройму подкладкой. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Стачать плечевые срезы, вставляя полочки между верхом и подкладкой спинки.
11. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки молнии

до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

12. Припуск низа изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

**Технический рисунок:**

