

Блузка С Поясом-Вставкой - Выкройка #2429

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 6 пуговиц, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Пояс полочки – 2 детали

8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Подборт – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
12. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать рельефный срез спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средние срезы верхних и нижних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
2. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать пояс полочки к верхней части полочки. Припуск обметать и заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать стойку в горловину.
5. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки спинки. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. На правой полочке обметать петли, на левую полочку пришить пуговицы.

Технический рисунок:

