

## Юбка С Боковыми Клиньями - Выкройка #2495

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 2 детали
2. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом



3. Клин – 2 детали
4. Обтачка переднего полотнища – 1 деталь
5. Пояс – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 2 детали
2. Обтачка переднего полотнища — 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать средний срез спинки в месте начала разреза, во избежании растяжения.
2. Стачать вытачки на заднем полотнище. Глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку вдоль вытачки на 0.5 см.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки молнии до метки разреза. Припуски обметать и разутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на 0.5 см.
4. Притачать клин к переднему полотнищу. Припуск обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см. Притачать заднее полотнище к переднему. Припуск обметать и заутюжить на заднее полотнище. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.
5. Притачать внешний пояс к переднему и заднему полотнищу. Припуск заутюжить вверх. Втачать потайную застежку молнию.
6. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку вдоль вытачки на 0.5 см, постепенно сходя на нет.
7. Притачать обтачку переднего полотнища к внутренним поясам. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить юбку и внутренний пояс лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Отвернуть внутренний пояс на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние срезы пояса к тесьме застежки молнии. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего среза на 0.5 см. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль нижнего шва пояса на 0.5 см.
8. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

