Vestido Con Inserciones De Costura Princesa - Выкройка #2496



Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda – 1.5 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Vista del escote trasero – 2 piezas
6. – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote trasero – 2 piezas
2. – 1 pieza

Инструкции:

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.

2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser los delanteros laterales al delantero, , planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.

3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.

4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.

6. Corte o use cinta al bies confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bies en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bies hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.

7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Технический рисунок:

