Блузка С Треугольной Кокеткой - Выкройка #2614

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см; остальные швы – 1см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Полочка - 1 деталь со сгибом
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Инструкции:

1. Обметать средние срезы кокетки спинки по отдельности. Стачать средний шов кокетки спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза.

2. Стачать плечевые срезы кокеток спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону кокетки спинки.

4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной! стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на лицевую! сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же можно окантовать горловину косой бейкой (длина бейки указана на лекале спинки). В этом случае припуск по горловины следует срезать до 0 см.

5. По верхним срезам спинки и полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать спинку и полочку к кокеткам, заутюжить припуски вверх и обметать.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Обметать нижние срезы верхней и нижней части рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. По окату верхней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить верхнюю часть рукава на нижнюю часть, совмещая надсечки, и скрепить по окату. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

8. Втачать рукава в проймы, совмещая метки. Припуски приутюжить и обметать.

9. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

10. Пришить пуговицу на правой стороне кокетки спинки.

Технический рисунок:

