

Chaleco De Pana - Выкройка #2669

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de pana natural/mixto.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura a lo largo del borde superior del bolsillo - 2 cm, otras costuras - 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Inferior tapeta - 1 pieza en pliegue
6. Cuello - 2 piezas

7. Vista frontal central - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Bolsillo - 2 piezas
10. Solapa - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Solapa - 2 piezas

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú trasero a la espalda. Rematar y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
3. Sujete las solapas de los bolsillos con alfileres de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser los bordes laterales y inferiores. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm desde el borde. Hacer ojales
4. Rematar el borde superior del bolsillo. Doblar el margen de costura hacia el interior y respuntear. Doblar los bordes laterales y los bordes inferiores de los bolsillos hacia el interior y planchar. Poner bolsillo al delantero y respuntear de acuerdo con las marcas.
5. Coser el delantero superior al delantero inferior, y al mismo tiempo insertando solapa. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura. También recomendamos utilizar una cinta al bias ya preparada para evitar un acabado demasiado grueso..
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y

planchar.

10. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y de la vista central del delantero. Planchar la costura abierta. Rematar los bordes exteriores.

11. Sujeta con alfileres la vista frontal central y la vista en el lado derecho de la pieza principal, hilvana a lo largo de las costuras y coser de las vistas frontales centrales y escote, al mismo tiempo insertando el collar. Doblar la vista central del frente y la vista hacia el lado revés y planchar los bordes delanteros centrales. Hilvanar juntos a lo largo de los bordes de los hombros vistas delantero centrales y parte superior de la prenda.

12. Doblar la tapeta inferior por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos. y coser extremos. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada. Recorta las esquinas, doblar la tapeta sobre el lado derecho y planchar. Coser la tapeta exterior a la pieza principal. Doblar por dentro el margen de costura de la tapeta interior y respunpear en la costura.

13. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo y los bolsillos.

Технический рисунок:

