Летний Жилет - Выкройка #2686

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные или тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
7. Обтачка низа спинки – 1 деталь

8. Обтачка низа полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали

Внимание! Детали из подкладки кроятся за вычетом ширины подбортов и обтачек.

Из клеевой прокладки:
1. Центральная часть полочки - 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Обтачка низа спинки – 1 деталь
5. Обтачка низа полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать припуски горловины спинки и пройм.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.

3. Стачать рельефные срезы полочки от проймы до метки разреза. Припуски у метки рассечь, заутюжить верхнюю часть к середине.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать боковые швы обтачек низа, припуски разутюжить. Притачать обтачки низа полочки к подбортам от верхнего среза до метки.

6. Сложить подборта и обтачки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вкруговую борта, горловину и нижний срез, одновременно обрабатывая разрезы в рельефах полочки. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть подборта и обтачки на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.

7. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачкам. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Через технологическое отверстие обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Зашить технологическое отверстие.

8. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:



