

## Куртка С Косой Застежкой - Выкройка #2748

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 2 застежки молнии; разъемная молния; 2 декоративные кнопки.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низа рукава - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Центральная часть полочки правая - 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали

7. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
8. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
9. Воротник — 2 детали
10. Подборт правый — 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
12. Верхняя часть рукава – 2 детали
13. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
7. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и правого подборта.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки левая – 2 детали
2. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
5. Воротник — 1 деталь
6. Подборт правый — 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вниз.
3. Стачать рельефный срез правой полочки, припуски заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю правые части полочки, припуски заутюжить вниз. Стачать верхнюю и нижнюю левые части полочки, припуски заутюжить вниз.
4. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии

- 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Стачать края подкладки.
5. Стачать рельефный шов левой полочки, вкладывая между деталями левую часть застежки молнии. Припуски заутюжить от середины. Притачать к краю борта правой части полочки правую часть застежки молнии, зубчики направлены от среза.
6. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски разутюжить.
7. Втачать верхний воротник в горловину изделия. Начинать и заканчивать строчку следует строго у метки начала лацкана. Припуски у метки рассечь, разутюжить.
8. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Втачать нижний воротник в горловину подборта и обтачки. Начинать и заканчивать строчку следует строго у метки начала лацкана. Припуски у метки рассечь, разутюжить.
9. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, лацканы, воротник и нижний угол борта. Припуски в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.
10. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
11. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.
12. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и низ рукава. Стачать технологическое отверстие.
13. Пробить на концах лацканов декоративные кнопки.

## **Технический рисунок:**

