

Блузка С Воланами На Рукавах - Выкройка #2764

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава - 2 детали
4. Средняя часть рукава 1 - 2 детали
5. Средняя часть рукава 2 - 2 детали
6. Нижняя часть рукава 2 детали
7. Манжета - 2 детали

8. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать нижний срез внутренней стойки.
5. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски заутюжить на стойку.
6. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию, начиная от верхнего среза стойки, отгибая внутреннюю стойку. Короткие припуски внутренней стойки подогнуть внутрь и пришить к тесьме застежки молнии. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов верхней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов средней части рукава 1, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать среднюю часть рукава 1 к верхней части, припуски приутюжить, обметать. По нижнему срезу средней части рукава 1 проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
9. Стачать шов средней части рукава 2, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать среднюю часть рукава 2 к средней части рукава 1, припуски приутюжить, обметать. По нижнему срезу средней части рукава 2 проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
10. Стачать шов нижней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать нижнюю часть рукава к средней части рукава 2, припуски приутюжить, обметать. По нижнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, припуски приутюжить и обметать.

12. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
13. Заложить на рукаве складки, подгибая рукав внутрь по размеченным линиям. Скрепить с изнаночной стороны по шву рукава и несколькими потайными стежками по середине рукава.
14. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

