

Платье-Жакет - Выкройка #2774

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 6 основных пуговиц; 8 пуговиц для шлиц рукавов.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки левая - 1 деталь
4. Нижняя часть спинки правая - 1 деталь
5. Боковая часть полочки правая - 1 деталь
6. Центральная часть полочки правая - 1 деталь

7. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
8. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
9. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
10. Нижний воротник - 1 деталь
11. Верхний воротник – 1 деталь
12. Подборт – 2 детали
13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
14. Верхняя часть рукава – 2 детали
15. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки левая – 2 детали
4. Боковая часть полочки левая – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки левая – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки.
3. Стачать левую и правую нижние части спинки, припуски приутюжить, обметать. На нижней части спинки заложить и закрепить складки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
4. Стачать и разутюжить правый рельефный шов полочки.
5. Стачать и разутюжить левый рельефный шов полочки. На левой нижней части полочки заложить и закрепить складки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.

6. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Подборта положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.
9. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу. Проложить косую закрепляющую строчку по шлице рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Обметать нижний срез. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки (подкладка доходит до шва притачивания нижней части). Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Скрепить низ подкладки с припуском притачивания нижней части.
12. Припуск нижнего среза обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы на шлицы рукавов.

Технический рисунок:

