

Блузка С Воланами На Рукавах - Выкройка #2778

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Планка - 2 детали

8. Стойка — 2 детали
9. Воротник - 2 детали
10. Верхняя часть рукава — 2 детали
11. Нижняя часть рукава — 2 детали

Из клеевой:

1. Планка - 2 детали
2. Стойка — 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать рельефные швы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
3. Стачать рельефные швы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
4. Сложить деталь планки вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
7. Стачать шов верхней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов нижней части рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить

пуговицы на стойке.

Технический рисунок:

