

Куртка С Рукавами Реглан - Выкройка #2784

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; небольшие подплечники-реглан; разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см. Припуск вдоль разреза рукава – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Задняя часть рукава - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.
3. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.
4. Притачать задние части рукавов к спинке, припуски заутюжить на рукав, обметать. Притачать передние части рукавов к полочке, припуски заутюжить на рукав, обметать.
5. Обметать по отдельности верхние срезы рукавов. Стачать верхний шов рукавов от верхнего среза до метки, припуски разутюжить. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать. Пришить подплечники.
6. Стачать средний шов обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
7. Наложить подборта и обтачку лицевой стороной вниз на лицевую сторону изделия и обтачать борта, срез цельнокроеной стойки и нижние углы, вкладывая между деталями молнию.
8. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками припуски разреза рукава.

Технический рисунок:

