

Abito Con Pinces Francesi - Выкройка #2786

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul dietro superiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Tagliare il davanti tra i lati orizzontali della pince, cortare i margini di cucitura, lasciando 0.5 cm. Cucire le pince sul davanti, stirare le parti interiori in direzione opposta al centro.
5. Cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del davanti e lo scollo del dietro. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al capo lungo la cucitura della spalla e lungo il nastro della cerniera.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Margine di cucitura per l'orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e cucire le estremità.
9. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
10. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

